

# Outlook2013メール設定方法

(POP\_SSL有)

## ・はじめに

本マニュアルは、お使いのパソコンにインストールされているMicrosoft Outlook2013でごんごネットのメールの送受信をするための設定方法となります。

本マニュアルでは、Windows8.1のパソコンを使用して以下のメールアドレスを設定する例を記載しています。


`gongo@mx1.tvt.ne.jp`

- ① スタートメニューよりMicrosoft Outlook2013を起動し、スタートアップ画面で、**[次へ]**をクリックします。



※スタートアップ画面が表示されない場合  
画面左上にある**[ファイル]> [アカウントの追加]**の順にクリックし、手順②に進みます。

- ② 電子メールアカウントの追加画面で、**[はい]**にチェックを入れ、**[次へ]**をクリックします。



- ③ **[自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)]**にチェックを入れ、**[次へ]**をクリックします。

アカウントの追加

自動アカウント セットアップ  
アカウントを手動で設定するか、または他の種類のサーバーに接続します。

電子メール アカウント(A)

名前(Y):   
例: Eiji Yasuda

電子メール アドレス(E):   
例: eiji@contoso.com

パスワード(P):

パスワードの確認入力(C):   
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

**自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)**

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

- ④ **[POPまたはIMAP]**を選択し、**[次へ]**をクリックします。

アカウントの追加

サービスの選択

Microsoft Exchange Server または互換性のあるサービス(M)  
Exchange アカウントに接続して、電子メール、予定表、連絡先、タスク、ボイス メールにアクセスします

Outlook.com または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A)  
Outlook.com などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします

**POP または IMAP(P)**  
POP または IMAP 電子メール アカウントに接続します

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

- ⑤ 設定情報を入力し、**[詳細設定]**をクリックします。

● ユーザー情報

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 名前        | 任意の名前を入力します。(※設定した名前が送信先に表示されます) |
| 電子メールアドレス | 会員証記載のメールアドレスを入力します。             |


● サーバー情報

|           |                        |                            |
|-----------|------------------------|----------------------------|
| 電子メールアドレス | @の右側が<br>tvt.ne.jpのお客様 | @の右側が<br>mx1.tvt.ne.jpのお客様 |
| アカウントの種類  | POP                    |                            |
| 受信メールサーバー | auth.tvt.ne.jp         | auth.mx1.tvt.ne.jp         |
| 送信メールサーバー | auth.tvt.ne.jp         | auth.mx1.tvt.ne.jp         |


● メールサーバーへのログオン情報

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| アカウント名     | 会員証記載のメールアドレスを入力します。  |
| パスワード      | 会員証記載のメールパスワードを入力します。 |
| パスワードを保存する | チェックを入れます。            |

- ⑥ [送信サーバー]タブをクリックし、[送信サーバー(SMTP)は認証が必要]、[受信メールサーバーと同じ設定を使用する]をチェックします。



- ⑦ **【詳細設定】**タブをクリックし、各項目を設定します。
- ⑧ **【サーバーにメッセージのコピーを置く】**のチェックを外し、**【OK】**で画面を閉じます。  
 ※2台以上のパソコンやスマートフォン等でメールを共有する場合は、このチェックは入れておきます。  
 なお、受信から180日を経過したメールはメールサーバーから自動的に削除されます。



●設定情報

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 受信サーバー (POP3)                 | 995                  |
| このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要 | チェックします。             |
| 送信サーバー (SMTP)                 | 587                  |
| 使用する暗号化接続の種類                  | <b>【TLS】</b> を選択します。 |

- ⑨ インターネット電子メール設定画面に戻ったら、**[次へ]**をクリックします。

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定  
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報  
名前(Y): ごんごネット  
電子メール アドレス(E): gongo@mx1.tvt.ne.jp

サーバー情報  
アカウントの種類(A): POP3  
受信メール サーバー(I): auth.mx1.tvt.ne.jp  
送信メール サーバー (SMTP)(Q): auth.mx1.tvt.ne.jp

メール サーバーへのログイン情報  
アカウント名(U): gongo@mx1.tvt.ne.jp  
パスワード(P): \*\*\*\*\*  
 パスワードを保存する(R)

アカウント設定のテスト  
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。  
アカウント設定のテスト(I)  
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:  
 新しい Outlook データ ファイル(W)  
 既存の Outlook データ ファイル(X)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

- ⑩ テストアカウント設定画面が表示され、テストメールが送信されます。問題ない場合には状況部分が **[完了]**となります。**[閉じる]**をクリックします。

テストアカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。

中止(S)  
閉じる(C)

| タスク                        | エラー |
|----------------------------|-----|
| タスク                        | 状況  |
| ✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログイン | 完了  |
| ✓ テスト電子メール メッセージの送信        | 完了  |

- ⑪ セットアップの完了画面で、**[完了]**をクリックします。

以上で設定完了となります。